


Sie gibet sich offt das man schrift an die seulen / thüren / oder an hohen mauren mache / dar
 umb welcher an ein thuren schreiben will das man die oberst zeil der bustaben als wol gesch
 zu lesen als die vnderst / der mach sie oben grösser dann vnden / durch ein solchen weg / stell dein ges
 schrift so weit von dem thurn / vnd in der höch wie du wilst / dissey ein punct. c. vnd nym für dich den
 weg des triangels. a. b. c. der. 16. figur des lini büchleins / vnd las das. a. b. sein die thuren höhe oder
 wande daraus du schreiben wilst. Nun teyl in das zirkeltrum. b. e. mit puncten gleich weite der zeylen
 darein du schreiben wilst / vnd als dann far aus des gesichts puncten. c. mit geraden linien durch all
 puncten des zirkeltrums. b. e. bis an die auffrechte thure höe oder want. a. b. Darnach far mit parlini
 en auf disen puncten auf des thurns want über zwercb. Zwischen die selben linien must du dein schrift
 setzen / da wir dir anzeigen wie vil die obern bustaben grösser werden dann die vnderen / vñ so du aber
 ein kurze lini nach der langen. a. b. gleich mesch wilt teylen / so reih all linien gerad in den puncten. c
 vñ schneid sie mit einer auffrechten parlini. f. g. gegen dem puncten. c. ab so wirt. f. g. gleich geteilt wie
 a. b. mit der sie ein parallel ist. Dis ist zu branchen im für oder hindersetzen zu ergrössern oder kleiner
 machen. Also sind all lini nach anderen zu teylen in gleichen oder ungleichen dingten / vñ in den tey
 len die man nit nennen kan / vnd sol he teyling hat nit alleyn stat in den bustaben / sunder in allen
 anderen dingten / vnd in sonders so man einen hohen thuren in allen gaden mit bildwerken zieren
 will / also das die obern bild gleich den vnderen scheinen kan durch disen weg geschehen / wie das her
 nach ausgerissen ist.



So dann die bauleut auch maler vnd ander etwan schrift an d
 machen so thüt not das sie rechte bustaben leren machen / da
 da von andeygen / erslich eyn Lateinisch. a. b. c. für schreybenn
 schrift man gewonlich zu solichen dingten braucht.
 Zu dem ersten vnd Lateinischen bustaben mach zu eyнем yeilchen e
 versatzwerd aber so du den bustaben dareyn zeuchst so mach seyn grö
 von der fierung / seyten leng / vnd den dünnener zug mach eyns drittey
 merck durch all bustaben durch das ganz. a. b. c.
 Erslich mach das. a. also / bezeichnen die eck seynier fierung mit. a. b. c.
 zereyt die fierung mit zweyen kreuz linien die auffrech. e. f. die zwercb
 der fierung bey. c. d. zwren puncten. i. k. eyn zehen teyl hineyn / vnd zeuch
 ben von dem. i. over. h. an die fierung von dann zeuchden breyten si
 beder breyten außen die zweyen puncten. i. k. an rüren / so beleybt mitten
 e. kumpen mitten in den bustaben. Darnach zeuch das. a. vnder
 en / den strich mach eynes dritteyls breyt von der grösseren breyten. S
 strich oben eyn rund cirkeldrum hindersetzen über die fierung auf streyc
 oben mit eyner schlangenlinie ab / also das die hölen gegen dem dünnen
 bustaben strich vnden aufbeden seyten auf / also das sie der fierung ei
 nem cirkeldrum des halben. Diameter eyn siben teyl von der fierung si
 laß den auf dryt von der grösseren breyten des strichs zwey dryteyl w
 dem teyl mit eynem cirkeldrum auf des Diameter des breyten strichs
 Item dises. a. magst du auch oben mit der fierung blaß ab nemen v
 seyten aufschweyffen wie vnden / doch das der lenger teyl foren wer
 eyn wenig neher zusammen gerückt werden / Diser dreyer meynung
 welche dir am basten gefelt / vnd merck zu gleycher weyß wie diser bu
 geschweyft wirdt / also sollst du auch aufschweyffen die bustaben der st
 den / als da ist. v. x. y. aber doch eyn wenig geändert / wie du hernach h
 dnoch andrest machen / nemlich oben scharpf / so leynen sich die strich
 nach ruck den zwercb zug eyn wenig mer herab / vnd mach in noch
 den strich oben stumpf abschneyden oder fornen aus schweyffen. Und
 gerissen.

