



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL ÎNSUȘIRII, ÎNALȚĂRII ȘI
PROTEJĂRII SOCIALE
AMPCSDREJ



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Ministerul Educației
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
CERCETĂRII
TINERETULUI
ȘI SPORTULUI
OFICERUL



MINISTERUL EDUCAȚIEI
CERCETĂRII ȘI SPORTULUI
OFICERUL

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Investește în oameni!

UTILIZARE SI CONFIGURARE WINDOWS DEFENDER

- **Windows Defender este un program antispyware ce poate** contribui la protejarea computerului dvs. împotriva programelor spion și a altor programe software potential nedorite.

Windows Defender functioneaza cu Internet Explorer 7 și este livrat cu setări preconfigurate și cu îndrumări care ajuta computerul să rămână stabil, neinfestat de programe nedorite.

- Este important să executați software antispyware de câte ori utilizați computerul. Programele spion și alte software-uri potential nedorite pot încerca să se autoinstaleze pe computer de fiecare dată când vă conectați la Internet.



SCANAREA DUPA PROGRAME SPION SI ALTE SOFTURI POTENTIAL NEDORITE

Scanare rapida


- Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul ***Start***, pe ***Toate programele, apoi pe Windows Defender***.
- Faceti clic pe ***Scanare***. ***Daca vi se solicita o parola de*** administrator sau o confirmare, tastati parola sau furnizati confirmarea.

Scanare completa

- Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul ***Start***, pe ***Toate programele, apoi pe Windows Defender***.
- Faceti clic pe Sageata în jos de lângă butonul ***Scanare, apoi pe Scanare completa***. ***Daca vi se solicita o parola de*** administrator sau o confirmare, tastati parola sau furnizati confirmarea.



SCANARE PARTICULARIZATA

- Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul ***Start*** , pe ***Toate programele, apoi pe Windows Defender***.
 - Faceti clic pe sageata în jos de lângă butonul ***Scanare***, apoi pe ***Scanare particularizata***. ***Daca vi se solicita o parola de*** administrator sau o confirmare, tastati parola sau furnizati confirmarea.
 - Faceti clic pe ***Scanare unitati si foldere selectate***, apoi pe ***Selectare***.
 - Selectati unitatile si folderele pe care doriti sa le scanati, apoi faceti clic pe ***OK***. ***Daca vi se solicita o parola de administrator sau o*** confirmare, tastati parola sau furnizati confirmarea.
- 


ACTUALIZAREA DEFINITIILOR DIN WINDOWS DEFENDER

Cautare automata definitii

- Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul *Start* , pe *Toate programele, apoi pe Windows Defender*.
- Faceti clic pe *Instrumente, apoi pe Optiuni*.
- Asigurati-va ca este selectata caseta *Scanare automata a computerului (Recomandat), sub Scanare automata*.
- Selectati caseta *Se cauta definitii actualizate înaintea scanarii, apoi* faceti clic pe *Salvare*. *Daca vi se solicita o parola de* administrator sau o confirmare, tastati parola sau furnizati confirmarea.



CAUTARE MANUALA DEFINITII NOI

- Daca nu utilizati scanari programate sau daca nu obtineti automat actualizari, recomandarea este sa cautati definitii noi cel putin o data pe saptamâna. Pentru a proteja computerul, Windows Defender va notifica daca definitiile sunt neactualizate de mai mult de sapte zile.
 - Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul ***Start*** , pe ***Toate programele, apoi pe Windows Defender***.
 - Faceti clic pe sageata de lângă butonul ***Ajutor*** , ***apoi pe Cautare actualizari***. ***Daca vi se solicita o parola de administrator sau o confirmare***, tastati parola sau furnizati confirmarea.
- 

ACTIVAREA SAU DEZACTIVAREA PROTECTIEI ÎN TIMP REAL CU WINDOWS DEFENDER

Pentru a contribui la prevenirea infectarii computerului cu programe spion sau software-uri nedorite, activati protectia în timp real Windows Defender si selectati toate optiunile de protectie în timp real. Protectia în timp real va avertizeaza în momentul în care programele spion si alte software-uri potential nedorite încearca sa se autoinstaleze sau sa se execute pe computer. De asemenea, sunteti avertizati daca programele încearca sa modifice setari importante din Windows.



- Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul ***Start*** , pe ***Toate programele, apoi pe Windows Defender***.
- Faceti clic pe ***Instrumente, apoi pe Optiuni***.
- Sub ***Optiuni de protectie în timp real, selectati caseta Utilizare protectie în timp real (recomandat)***.
- Selectati optiunile dorite. Pentru a contribui la protejarea
- confidentialitatii si a computerului, recomandam sa selectati toate optiunile de protectie în timp real.
- Sub ***Alegeti daca Windows Defender va anunta despre: selectati*** optiunile dorite, apoi faceti clic pe ***Salvare. Daca vi se solicita o*** parola de administrator sau o confirmare, tastati parola sau furnizati confirmarea.



ACTIVAREA SAU DEZACTIVAREA WINDOWS DEFENDER

Când Windows Defender este activat, veti fi avertizat când programe spion si alte software-uri potential nedorite încearca sa se autoinstaleze, sa se execute pe computer sau sa modifice setari importante din Windows. De asemenea, daca utilizati setari implicite, Windows Defender va cauta definitii noi, va scana regulat dupa programe spion si alte software-uri potential nedorite si va elimina automat orice software rau intentionat pe care îl gaseste.



- Deschideti Windows Defender facând clic pe butonul *Start* , pe *Toate programele*, apoi pe *Windows Defender*.
- Faceti clic pe *Instrumente*, apoi pe *Optiuni*.
- Sub *Optiuni administrator*, selectati sau goliti caseta *Utilizare Windows Defender*, apoi faceti clic pe *Salvare*. *Daca vi se solicita o parola de administrator sau o confirmare*, tastati parola sau furnizati confirmarea.

